



## Registrazione della Licenza di Meridiana 2008

Al primo avvio, il programma proporrà la registrazione della licenza d'uso.

The screenshot shows a dialog box titled "Registrazione - Meridiana". The main text reads: "Registrazione della licenza d'uso di Meridiana. Meridiana funziona normalmente con la chiave fornita in dotazione al pacchetto regolarmente acquistato o connettendosi a Meridiana Licenze Server. In alternativa lo si può usare come dimostrativo per un periodo limitato di 30 giorni. In questa modalità si possono provare tutte le funzioni presenti nella versione completa. Al termine dei 30 giorni ed in mancanza della licenza regolare con relativa chiave, il programma può funzionare comunque per il trasferimento dati (Licenza Start)."

Below this text is a lightbulb icon and the instruction: "Se non siete in possesso della chiave, o volete comunque provare il prodotto completo, selezionate l'apposita casella di opzione. Sarà sempre possibile attivare la licenza regolare in seguito."

There are five radio button options:

- Licenza permanente con chiave hardware
- Licenza dimostrativa
- Codici di controllo
- Licenza Start per trasferimento dati
- Licenza di rete

At the bottom left, there is a mouse cursor icon and the text: "Premete il pulsante denominato [Avanti] per proseguire." At the bottom right, there are three buttons: "< Indietro", "Avanti >", and "Annulla".

Per utilizzare il programma in modo permanente con la licenza d'uso acquistata occorre selezionare la voce "Licenza permanente con chiave hardware". In questo caso controllare che la chiave di protezione hardware sia inserita prima di premere il bottone "Avanti".

Si giungerà ad una pagina in cui occorre inserire il Codice Geotop ed il Codice di attivazione.

The screenshot shows a dialog box titled "Registrazione - Meridiana". The main text reads: "Registrazione di Meridiana: inserimento codici di attivazione. Questi dati sono indispensabili per utilizzare Meridiana nella modalità richiesta"

Below this text are two red exclamation mark icons with the following instructions:

- "Nel caso si posseda una licenza d'uso permanente di Meridiana, copiare i dati forniti con il programma e la chiave hardware."
- "Qualora non si conosca il codice di attivazione è possibile ottenerlo premendo il pulsante [Richiedi codici...]"

There are two input fields: "Codice Geotop:" followed by a single text box, and "Codice di attivazione" followed by six individual character boxes. Below these is a button labeled "Richiedi codici...". At the bottom right, there are three buttons: "< Indietro", "Avanti >", and "Annulla".

Il Codice Geotop non è altro che il Codice cliente che la Geotop le ha riservato e che può essere trovato:

- nella bolla di consegna del materiale alla voce Codice cliente
- nei Codici di attivazione delle versioni precedenti del programma in quanto è identico al vecchio “Codice personale n. 1”.

Il Codice di attivazione può invece essere ottenuto premendo il bottone “Richiesta codici” della finestra mostrata sopra.

Nel caso che la chiave hardware sia stata correttamente riconosciuta, si giungerà, dopo un passaggio intermedio contenente alcune istruzioni, alla seguente finestra:

Richiesta codici di attivazione

La chiave di abilitazione di Meridiana è stata correttamente individuata.

Chiave Hardware: XXXX

Per la prima richiesta dei codici di abilitazione è necessario inserire il proprio codice Geotop a conferma della propria identità. Per le richieste successive il campo codice Geotop è facoltativo.

La richiesta dei codici di attivazione costituisce conferma dell'avvenuta consegna del programma.

Qualora si intenda richiedere i codici al servizio di assistenza di Meridiana, si annoti il codice prodotto riportato sotto.

Codice prodotto: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Codice Geotop: XXXXXX

Premete il pulsante denominato [Avanti] per inoltrare la richiesta via internet.

< Indietro Avanti > Annulla

Saranno a questo punto disponibili alcune possibilità:

- **Ottenere i codici da internet in modo diretto.** A questo scopo è necessario che il computer abbia l'accesso ad internet durante l'esecuzione del programma. La procedura è completamente automatica e va seguita passo a passo: è sufficiente accertarsi di aver inserito correttamente il Codice Geotop. Se nel computer è stato installato un firewall potrebbe essere necessario inserire un'eccezione per consentire a Meridiana di accedere ad internet. Premendo il bottone “Avanti” si passerà alla finestra che effettuerà il collegamento al sito in automatico e preleverà i codici. Al termine della procedura di richiesta codici, questi saranno inseriti in automatico nell'apposita finestra per la loro registrazione.

- **Ottenere i codici da una pagina web.** Questa procedura è più complessa della precedente ma non è necessario che il computer abbia l'accesso ad internet durante l'esecuzione del programma. La procedura è identica alla precedente ma va interrotta alla pagina mostrata sopra e va annotato il Codice prodotto. Quindi occorre connettersi ad internet con un computer qualunque; andare sul sito [http://www.meridianaoffice.com/codici\\_meridiana.html](http://www.meridianaoffice.com/codici_meridiana.html). e digitare il Codice Geopro, il Codice Geotop e il Codice prodotto prelevato dalla finestra mostrata sopra. Si otterrà il Codice di attivazione che dovrà essere trascritto su Meridiana.
- **Dal centro di assistenza di Meridiana.** Occorre spedire una e-mail al servizio di assistenza di Meridiana utilizzando il seguente indirizzo: [assistenza.meridiana@geotop.it](mailto:assistenza.meridiana@geotop.it). Nel messaggio occorre specificare il Codice chiave hardware, il Codice Geotop ed il Codice prodotto prelevato dalla finestra mostrata sopra.

Una volta inseriti il Codice di attivazione nelle apposite caselle, la procedura di registrazione può essere terminata.